

FILZWOLLE

Anleitung für eine Filztasche mit Riegel



Größe:

- ungefilzt: Taschenbreite ca. 58cm
Höhe (Bodennaht bis Oberkante) ca. 68cm
- gefilzt: Taschenbreite ca. 34cm
Höhe (Bodennaht bis Oberkante) ca. 34cm

Material:

Big Filz (Fa. Gründl), 100% Schurwolle, 200g ca. 200m

Verbrauch: ca. 600 g

Nadelstärke:

- Rundstricknadel 8,0 – 9,0
- Häkelnadel 8,0

Muster:

glatt re: Hinr.: re M, Rückr.: li M
in Rd.: nur re M

Maschenprobe

(glatt re, ungefilzt): 12 M x 16 R = 10cm x 10cm
(glatt re, gefilzt): 20,5 M x 32 R = 10cm x 10cm

Anleitung:

Die Tasche wird von unten nach oben gestrickt.

Für den Taschenboden mit der Rundstricknadel 100 M anschlagen und zur Rd. schließen. 1 Rd. re M stricken, dabei die 1., 50. und 51. sowie die letzte M der Rd. markieren. Für die Bodenschrägung i.j. 2. Rd. jeweils vor und nach den beiden markierten M, 10 x 1 M zunehmen (= i.j. 2. Rd. 4 M).

Danach in Rd. über die 140 M, für den Taschencorpus noch 55cm (= 88 R) gerade hoch stricken.

In der folgenden Rd. wie folgt stricken:

23 M stricken (= 1. Hälfte der 1. Trägerhälfte), 4 M abketten, 16 M stricken und dann stilllegen (= Riegel), 4 M abketten, 46 M stricken und dann stilllegen (= 2. Trägerhälfte), 24 M abketten, 23 M stricken (= 2. Hälfte der 1. Trägerhälfte).

Nun über die M der 1. Trägerhälfte (= 46 M) in R arbeiten, dabei i. j. Hinr. die 1. und 2. M nach der RM überzogen zusammenstricken (= 1 M re abheben, 1 M re stricken, abgehobene M darüberziehen) und die letzten beiden M vor der RM re zusammen stricken. Diese Abnahmen wiederholen, bis noch 14 M übrig sind.

Über diese 14 M noch 66cm (= 106 R) gerade hoch stricken und die M abketten.

Die 2. Trägerhälfte über den M der 2. Trägerhälfte ebenso stricken.

Für den Riegel über die stillgelegten 16 M noch 19cm (= 30 R) gerade hoch stricken und dann für die Spitze i. j. Hinr. die 1. und 2. M nach der RM überzogen zusammenstricken (= 1 M re abheben, 1 M re stricken, abgehobene M darüberziehen) und die letzten beiden M vor der RM re zusammen stricken. Diese Abnahmen wiederholen, bis noch 4 M übrig sind. Diese 4 M mit der Häkelnadel zusammen abmaschen und für den Verschluss noch eine ca. 20cm lange Luftmaschenkette häkeln.

Fertigstellung:

Den Taschenboden und die beiden Trägerhälften zusammennähen. (für die Nähte Filzwolle verwenden).

An der entsprechenden Stelle an der Taschenvorderseite ebenfalls eine ca. 20cm lange Luftmaschenkette anhängeln.

Filzen:

Die Tasche (alleine) mit 3 Tennisbällen in der Waschmaschine, bei 40 °C Buntwäsche, filzen. Bitte keinen Weichspüler verwenden. Nach dem Waschen in Form bringen und trocknen lassen.

Abkürzungen:

Hinr. = Hinreihe • Rückr. = Rückreihe • re = rechts • li = links • re M = rechte Masche • li M = linke Masche • M = Masche • R = Reihe • Rd = Runde • RM = Randmasche • i. j. = in jeder



FILZWOLLE

Anleitung für eine Filztasche mit Riegel



Skizze: gefilzt

